



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

..... **BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR**
II DERSİ

Doküman No: NS-1140

İlk Yayın Tarihi: 16.03.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

DOKÜMAN ADI: ÜRİNER SİSTEMİ - KALICI MESANE KATETERİNDEN İDRAR ÖRNEĞİ ALMA VE KONDOM KATETER TAKMA UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci imzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

KALICI MESANE KATETERİNDEN İDRAR ÖRNEĞİ ALMA UYGULAMASI		UYGULADI		UYGULAMADI
Malzemeler: Tek kullanımlık eldiven, kültür için 2.5 cm iğnesi olan 3 ml lik enjektör, rutin incelemeler için 2.5 cm iğnesi olan 20 ml lik enjektör, betadin/%70 lik alkol/kurum politikasına uygun antiseptik solüsyon, pamuk tamponlar, kirli kabı, örnek kutusu				
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI	DOĞRU	HATALI	
1	Hastanın mahremiyetine önem verilir, perde veya paravan çekilir.			
2	Eller yıkanır, eldiven giyilir.			
3	Örnek alınmadan 15 dk önce kateteri klempleyerek kapatılır.			
4	Kadın hastaya dorsal rekümbent, erkek hastaya supine pozisyonu verilir.			
5	İdrar torbasının kauçuk kısmını betadin ile silinir.			
6	Enjektör iğnesi ile idrar torbasının kauçuk kısmına 90 derecelik açı yaparak girilir			
7	İdrar örneğini zorlanmadan enjektöre çekilir			
8	İdrar örnek kutusuna boşaltılır			
9	Kateterin klembi açılır.			
10	Eldiven çıkarılır, eller yıkanır.			
11	İşlem kaydedilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayı değeri 9,09' dur.

KONDOM KATETER TAKMA UYGULAMASI		UYGULADI		UYGULAMADI
Malzemeler: Kondom kateter, eldiven, elastik yapışkan bant				
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI	DOĞRU	HATALI	
1	Hastanın mahremiyetine önem verilir, perde veya paravan çekilir.			
2	Eller yıkanır, eldiven giyilir.			
3	Hastaya gerekli ise perne bakımı verilir ve cilt iyice kurulanır.			
4	Kondomun kılıfı kendi üzerinde dışa döndürülür			
5	Elastik yapıştırıcı bandın yapışkan kısmı açılarak penisin etrafına dairesel olarak yapıştırılır.			
6	Elastik yapıştırıcı bandın yapışkan yüzü dışarıya gelecek şekilde olmalıdır.			
7	Bant kan akımını engelleyecek şekilde sıkı olmamalıdır.			
8	Bir el ile sondanın prezervatif kısmı penis üzerine geçirilir.			
9	Prezervatif sondanın, idrar torbası ile bağlantısı yapılır.			
10	Uygulama sonrası herhangi bir dolaşım bozukluğu, kızarıklık ve şişme yönünden belirli aralıklarla penis değerlendirilmelidir.			
11	Komplikasyon varlığında kondom kateter hemen çıkarılmalıdır.			
12	Eldiven çıkarılır, eller yıkanır.			
13	İşlem kaydedilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayı değeri 7,69' dur.